Installation physique

-Vérifier que les deux câbles qui relient le socle à la prise secteur et le socle à votre ordinateur soit bien branché

Vérifier les services Windows mobile

-Ouvrer la barre de recherche de votre ordinateur (en bas à gauche)

-Tapez « services » et sélectionner l'application (comme sur l'image ci-dessous)



Vous pouvez aussi le retrouver dans votre barre d'outils sous la forme de deux engrenages.



Une fois les services ouverts, recherchez les **lignes** « Connectivité d'appareil Windows Mobile 2003 » et « Connectivité de l'appareil Windows mobile ».

Astuce : Elles sont rangées par ordre alphabétique et sont toujours ensemble (voir image ci-dessous)

Services							X
Fichier Action A	ffichage ?						
🦛 🔿 🗖 🗖	🛓 🛛 📷 🛛 🖉 🗰 🖬 💷						
🔍 Services (local)	Q Services (local)						
	Sélectionnez un élément pour obtenir	Nom	Description	État	Type de démarrage	Ouvrir une session	n en tant q ^
	une description.	Q Client DHCP	Inscrit et m	En co	Automatique	Service local	
		🖏 Client DNS	Le service cl	En co	Automatique (décle	Service réseau	
		🖏 Collecteur d'événements de Windows	Ce service g		Manuel	Service réseau	
		🆏 Configuration automatique de réseau câblé	Le service		Manuel	Système local	
		Configuration automatique des périphériques connect	Le service C	En co	Manuel (Déclenche	Service local	
		🆏 Configuration des services Bureau à distance	Le service C		Manuel	Système local	
		Connaissance des emplacements réseau	Collecte et s	En co	Automatique	Service réseau	
		Connectivité d'appareil Windows Mobile 2003	Fournit la c	En co	Automatique	Système local	
		🆏 Connectivité de l'appareil Windows Mobile	Offre une c	En co	Automatique	Système local	
		🖓 Connexions réseau	Prend en ch	En co	Manuel	Système local	
		ConsentUX_b19b992	Permet à C		Manuel	Système local	
		Consommation des données	Consomma	En co	Automatique	Service local	
		🆏 Conteneur Microsoft Passport	Gère les clés		Manuel (Déclenche	Service local	
		🎑 Contrôle parental	Applique le		Manuel	Système local	
		Coordinateur de transactions distribuées	Coordonne		Manuel	Service réseau	
		🖏 CoreMessaging	Manages co	En co	Automatique	Service local	
		CredentialEnrollmentManagerUserSvc_b19b992	Gestionnair		Manuel	Système local	
		🖏 Découverte SSDP	Découvre le	En co	Manuel	Service local	
		🖏 Dell Client Management Service	Enables Dell	En co	Automatique (débu	Système local	
		🖏 Dell Data Vault Collector	DDV Collect	En co	Automatique (débu	Système local	
		🆏 Dell Data Vault Processor	DDV Rules P	En co	Automatique (débu	Système local	~
		<					>
	Étendu Standard						

Pour chacune des lignes de connectivité, faites :

- Double clic sur la ligne
- Ouvrez l'onglet « Connexion »
- Cocher le point et la case comme sur l'image ci-contre
- Appuyez sur OK pour valider

Une fois cela fait, effectuez pour chacune des **deux lignes** un clic droit puis redémarrer.

Votre terminal s'il est connecté au socle devrait alors se mettre à biper pour vous confirmer la liaison.

Vous pouvez à présent effectuer des vidages à l'aide de votre terminal portable.

Propriétés de Connectivité d'appareil Windows Mobile 2003 (Ordin									
Général Connexion Récupération	Dépenda	ances							
Ouvrir une session en tant que :									
 Compte système local Autoriser le service à interagir avec le Bureau 									
⊖ Ce compte :			Parcourir						
Mot de passe :									
Confirmer le mot de passe :									
	ОК	Annuler	Applique	r					

Cas particulier des serveurs TSE

SI votre magasin est sur un réseau TSE, il vous faudra d'abord couper la connexion avec l'application « LinkPocketPC » situé en bas à droite de l'écran dans les icônes des applications active. Une fois l'application coupé, vous pouvez effectuer l'action précédente « Vérifier les services Windows mobile » puis relancer l'application « LinkPocketPC ».